

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK MOCZU DO BADAŃ W KIERUNKU IDENTYFIKACJI PATOGENÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO METODĄ Real Time - PCR

1. Uwagi ogólne

Instrukcja ma na celu ustalenie zasad prawidłowego pobrania oraz zabezpieczenia moczu do badań molekularnych (Real Time - PCR).

2. Skład zestawu przeznaczony do pobierania próbek moczu

- jałowy pojemnik na mocz
- rękawiczki jednorazowe
- wkłady chłodzące
- woreczek z oznaczeniem „biohazard”
- pojemnik styropianowy
- instrukcja pobierania próbek moczu do badań w kierunku identyfikacji patogenów układu moczowo – płciowego metodą RT-PCR
- instrukcja odbioru wyniku
- koperta bąbelkowa lub worek foliowy
- formularz zlecenia badania

2. Przygotowanie do pobrania

Podczas doby poprzedzającej pobranie moczu zalecane jest:

- stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów,
- powstrzymywanie od stosunków płciowych

Wkłady chłodzące dołączone do zestawu należy umieścić w zamrażarce (temp. ok. -20 °C) na min. 4h przed planowaną wysyłką materiału.

Mocz do badania mikrobiologicznego powinien być oddany rano, a jeżeli jest to niemożliwe, to powinien być oddany po min. 4 godzinnej przerwie.

Bezpośrednio przed pobraniem:

- dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem

3. Pobranie moczu

1) Założyć rękawiczki jednorazowego użytku.



2) Podpisać próbkę imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału.



3) Oddać mocz do jałowego pojemnika (ilość – max. połowa objętości pojemnika).

4) Szczelnie zakręcony pojemnik umieścić w woreczku strunowym



1. Wysyłka materiału do badań

Uwaga! Dopuszcza się przechowywanie pobranego materiału w lodówce (temp. 2-8°C), do 24 godzin przed wysłaniem go do placówki BORLAMED.

- 1) woreczek strunowy, zawierający pojemniczek z pobranym moczem, umieścić w woreczku transportowym z oznaczeniem „biohazard”.



- 2) Wypełnić *formularz zlecenia badania* i umieścić w kieszeni zewnętrznej woreczka transportowego.



- 3) Przygotowany woreczek transportowy wraz dołączonymi formularzami oraz schłodzonymi wkładami chłodzącymi umieścić w opakowaniu styropianowym, szczelnie zamknąć.



- 4) Opakowanie styropianowe z pobranym materiałem do badań oraz wypełnionymi formularzami umieścić w kopercie bąbelkowej lub worku foliowym na którym należy nakleić list przewozowy.



- 5) Ustalić termin odbioru przesyłki przez kierowcę lub kuriera – w tym celu należy się skontaktować mailowo lub telefonicznie z pracownikiem BORLAMED.

tel. 536 947 487 lub 534 630 468

e-mail: laboratorium@borlamed.pl

Materiał do badań można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy laboratorium (8:00-16:00), ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa.